

Inhaltsverzeichnis

Brennstofflieferung 3

Einstellung beim Kunden 4

Brennstofflieferung

Bei lagerfähigen Brennstoffen wird bei der Brennstofflieferung zwischen Anfangsstand, Lieferung und Endstand unterschieden. Der Anfangsstand wird automatisch aus dem Endstand vom Vorjahr, soweit vorhanden, übernommen. Für die normale Lieferung muss die Menge eingetragen werden. Der Rest zum Ende des Abrechnungszeitraum wird als Endstand hinzugefügt.

Aktuelles Abrechnungsjahr

Brennstoff	Brennwert	Lieferdatum	Menge	Betrag	MwSt in %	Heizwert	Lager	Anfangsstand	Endstand	
Heizöl (L)	☐	01.11.2022	15	7.334,05	19,00	10,000	☒	6.973,000		×
Heizöl (L)	☐	06.06.2023	15	1.100,000	19,00	10,000	☒			×
Heizöl (L)	☐	13.07.2023	15	820,000	19,00	10,000	☒			×
Heizöl (L)	☐	31.08.2023	15	7.745,12	19,00	10,000	☒		7.137,000	×


Klicken Sie hier, um eine neue Brennstofflieferung hinzuzufügen

Gesamtverbrauch Heizöl Verwerter : 1.756,000 L



Bitte beachten Sie: wenn z.B. der Anfangsstand eingetragen ist, wird die Eingabe für die Menge bzw. für den Endstand gesperrt. Das Gleiche betrifft auch andere Felder

ERAS 2 berechnet den Betrag für den Endstand automatisch, wenn der Wert der Spalte Endstand eingetragen wird. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die unter Einstellungen ⇒ Parametrisierung eingestellt werden können:



Faktura

Zahlungsziel	14
Mahnstufe 1 (Tage)	19
Mahnstufe 2 (Tage)	8
Mahnstufe 3 (Tage)	8
Mahngebühr Mahnstufe 1	
Mahngebühr Mahnstufe 2	5,00
Mahngebühr Mahnstufe 3	10,00
Andruck der Umlagetexte in der Rechnung	☒

Brennstoffkosten

Brennstoffkosten nach FIFO Prinzip berechnen	☐
--	--------------------------

Variante 1 (Standard Einstellung):

ERAS2 berücksichtigt die Lieferungen nur aus dem aktuellen Zeitraum. Wenn beim Abzug von allen Lieferungen vom Endstand immer noch der Rest bleibt, wird der Literpreis für diesen Rest aus dem Durchschnittspreis vom Anfangstand berechnet.

Variante 2 (Haken Brennstoffkosten nach FIFO Prinzip berechnen muss gesetzt werden):

In diesem Fall berücksichtigt ERAS 2 für die Berechnung auch die Lieferungen aus den Vorjahren um den Literpreis für den Rest zu berechnen.

Einstellung beim Kunden

Die Einstellung unter Parametrisierung ist global und ist für alle Kunden gültig. Wenn aber ein bestimmter Kunde die andere Berechnungsvariante wünscht, als die, die global eingestellt ist, kann

diese Einstellung im Stammdaten ⇒ Kunde für diesen Kunden überschrieben werden.

Kunden-Nr.	00020	Strasse	
Anrede	Herrn	PLZ	
Name		Postfach	
Name 2		Land	Deutschland
Name 3		Adresszusatz	
Ansprechpartner		Netto Kunde	☐ Brennstoffkosten nach FIFO Prinzip berechnen
Schlüssel des Abrechnungsunternehmens beim Kunden			
Telefon (Zentrale)		E-Mail (Zentrale)	
Fax (Zentrale)		Web (Zentrale)	

From:

<https://erashelp.eras-online.de/> - ERAS-Hilfe

Permanent link:

<https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:abrechnung:brennstofflieferung>

Last update: **2024/02/14 10:38**

