


Inhaltsverzeichnis

Gerätetyp 3

Gerätetyp

Im Messdienst sind Sie mit vielen unterschiedlichen Gerätetypen konfrontiert. Da die Sichtweise auf die Gerätetypen bzw. -klassen von Messdienst zu Messdienst unterschiedlich ist, bietet ERAS2 hier die Möglichkeit alle bei Ihnen relevanten Gerätetypen einzutragen.



Bezeichnung kurz	Bezeichnung lang	Geräte Klasse	Abzulesen	X
HKV	Heizkostenverteiler	Heizkostenverteiler	☒	x
RWM		Rauchmelder	☐	x
UPZ		Wasserzähler	☒	x
APZ		Wasserzähler	☒	x
WTZ		Sonstige Geräte	☒	x
ZHZ		Sonstige Geräte	☒	x
VTZ		Sonstige Geräte	☒	x
MBZ		Sonstige Geräte	☒	x
MB		Sonstige Geräte	☒	x
TSZ		Sonstige Geräte	☒	x
WMZ		Wärmemengenzähler	☒	x
HWZ		Sonstige Geräte	☒	x
HVV	Heizkostenverteiler Verdunster	Heizkostenverteiler	☒	x
KWZ		Kaltwasserzähler	☒	x
WWZ		Warmwasserzähler	☒	x
HVE	Heizkostenverteiler elektronisch	Heizkostenverteiler	☒	x
			☐	x

Hiermit haben Sie die Möglichkeit auch eine Geräteklasse so zu unterteilen, wie Sie sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen.

Sie können z.B. einen KWZ für einen Kaltwasserzähler nehmen, einen APZK für einen Aufputzkaltwasserzähler und auch einen UPZK für einen Unterputzkaltwasserzähler - je nachdem wie Sie die Klassifizierung unterteilen möchten.

Auch lassen sich so z.B. Funk- von nichtfunkenden Geräten unterscheiden oder, wenn Sie dies möchten, auch herstellerepezifische Kürzel finden.

Bezeichnung kurz/lang

Hier tragen Sie die von Ihnen gewünschten Abkürzungen und/oder Langbezeichnungen ein. Diese haben im späteren Abrechnungs- oder Montagebereich nur informativen Charakter und sind frei wählbar.

Geräte Klasse

Kombiniert werden die Bezeichnungen mit der Geräte Klasse. Dies ist relevant, damit die von Ihnen gewählte Bezeichnung mit dem korrekten Abrechnungsverfahren kombiniert werden kann. Hierbei sind Zähler eben anders zu handhaben, als z.B. Heizkostenverteiler und Heizkostenverteiler zusammen mit Wärmemengenzähler wieder anders als Kalt- oder Warmwasserzähler.

Abzulesen

Messgeräte, wie z.B. Zähler oder Heizkostenverteiler, sind in der Regel abzulesen. Ein Rauchmelder oder ein Gateway aber z.B. nicht. Da die Kombination aus Bezeichnung und Geräteklasse von Ihnen frei gewählt werden kann, benötigt ERAS2 die Information, ob dieser Gerätetyp abzulesen ist oder nicht. Dies tragen Sie in der Spalte Abzulesen entsprechend ein.

Auf App

Ab der Version 1.23.7.0 haben Sie nun auch die Möglichkeit einzutragen, welche Gerätetypen zur AMWApp übertragen werden sollen. Einige Geräteklassen, wie z.B. „Sonstige Geräte“ sind von der Übertragung grundsätzlich ausgeschlossen und lassen sich auch nicht aktivieren. Über die Abwahl einiger Gerätetypen/Geräteklassen können Sie die Anzahl der Artikel automatisch verringern, die zur App übertragen werden, so dass eine Artikelwahl in der App schneller und einfacher wird.

From:

<https://erashelp.eras-online.de/> - **ERAS-Hilfe**

Permanent link:

<https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:einstellungen:geraetetyp>

Last update: **2026/07/23 06:53**

