

Inhaltsverzeichnis

Nutzergruppen-Abrechnung

Anlegen einer Nutzergruppe

Speichern einer Nutzergruppe

.....

.....

.....

3

3

4

Nutzergruppen-Abrechnung

Anlegen einer Nutzergruppe

Um eine Nutzergruppen-Abrechnung zu erstellen, tragen Sie in der Maske für die Objektgruppe („Gültigkeit / Kostenanteile“) als Struktur „Nutzergruppen basiert“ ein.

Gültigkeit / Kostenanteile anlegen

Gültigkeit von: bis

Struktur der Abrechnung: Nutzergruppen basiert

Anmerkung:

Abbrechen **Übernehmen**

Durch diese Eintragung wird der Reiter „Nutzergruppen“ in der Abrechnung freigegeben.

ERAS 2

[Daten](#)
[STAMMDATEN](#)
[ABRECHNUNG](#)
[ASSISTENTEN](#)
[DATENAUSTAUSCH](#)
[EINSTELLUNGEN](#)
[WERKZEUGE](#)
[INFORMATION](#)

 Objektaufbau
  Abrechnungszeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020
  Neu
  Bearbeiten
  Kosteneingabe
  Nutzer und Ablesewerte
  Abrechnung erstellen
  Faktura
  Aufträge
  Sprache

OBJEKTAUFBAU
 ABRECHNUNGSINFORMATION
 ABRECHNUNG
 FAKTURA
 AUFTRÄGE
 SPRACHE

OBJEKTAUFBAU

Bearbeitung

 Objektgruppe hinzufügen

[ENERGIEVERWERTER](#)
[VERBRAUCHSGRUPPEN](#)
[NUTZERGRUPPEN](#)
[GEMEINSCHAFTSGERÄTE](#)

Gültigkeit / Kostenanteile

Abrechnung	Von	Bis	GK-HZ in %	Umlage GK-HZ	GK-WW in %	Umlage GK-WW
Nutzergruppen	01.01.2019		0,00	Heizfläche	0,00	WW-Fläche

Bauen Sie zunächst die benötigten Nutzergruppen auf.

(1) Im ersten Abschnitt tragen Sie die Bezeichnung der Nutzergruppe und ggf. eine Beschreibung dazu ein. Diese Informationen werden später auf den Abrechnungen mit angedruckt zur Unterscheidung der Nutzer in Ihren jeweiligen Gruppen.

(2) Ähnlich den Verbrauchsgruppen-Einstellungen tragen Sie auch hier die Verteilungen zwischen Grund- und Verbrauchskosten für Heizung und Warmwasser (sofern notwendig) ein. Der Warmwasser-Bereich wird erst freigegeben, wenn Sie im Abschnitt (4) den Haken bei „Warmwasser“ gesetzt haben.

Nutzergruppe bearbeiten

Nutzergruppe 1

Beschreibung

NGR-Eht. HZ

NGR-Eht. WW

☒ Warmwasser ☐ Brennstoffabzug ☐ Restgruppe

NK 4

Heizung

GK %

VK % 2

Warmwasser

GK %

VK %

WW-Temperatur °C

Errechnung und Verteilung des WW-Anteil

Errechnung über

Verteilung

HZ-Fläche	641,810	=	42,6738 %
WW-Fläche	784,570	=	42,6738 %
HZ-Eht.	51.929,000	=	48,7967 %
HZ-GK	2.770,73		
HZ-VK	6.465,03		
WW-Eht.	189,298	=	41,2359 %
WW-GK	1.843,44		
WW-VK	4.301,37		

Eht.-Bez. HZ

Eht.-Bez. WW 6

Manuelle Vorgabe ☐ HZ-Man.

WW-Man.

Zuordnungen

WMZ hinzufügen

WMZ 3

NE hinzufügen

Anzahl

Abbrechen

Übernehmen

(3) Sollte der gesamten Nutzergruppe ein WMZ vorangestellt sein, so können Sie diesen hier eintragen. Dieser dient dann als Energiemenge für die gesamte Nutzergruppe (sowohl Heizung als auch Warmwasser).

Ebenso können Sie in diesem Abschnitt die Nutzer auswählen, die in dieser Nutzergruppe abgerechnet werden sollen.

(4) Für den Andruck von Energieeinheiten der Nutzergruppe, tragen Sie hier die gewünschten Kürzel ein.

Ebenso wählen Sie, ob in dieser Nutzergruppe Warmwasser abgerechnet werden soll, die Nutzergruppe als Brennstoffabzug bzw. Restgruppe behandelt werden soll.

(5) Nach einer Abrechnung werden in diesem Bereich die Ergebnisse der Nutzergruppe angezeigt. Beim Anlegen der Nutzergruppe sind diese zunächst leer.

(6) Für die Einheiten interner Geräte können hier die Bezeichnungen für den Andruck angegeben werden.

Möchten Sie für die Heizung bzw. das Warmwasser manuelle Vorgaben für den Verbrauch machen, so können diese hier eingetragen werden.

Speichern einer Nutzergruppe


Wenn Sie die Maske zur Nutzergruppenkonfiguration ausgefüllt oder geändert haben, können Sie die

Daten mit Übernehmen speichern.

Hierbei werden automatisch anhand der Gerätetypen Verbrauchsgruppen angelegt, die Ihnen anschließend unter dem Reiter Verbrauchsgruppen zur Verfügung stehen.

ENERGIEVERWERTER VERBRAUCHSGRUPPEN NUTZERGRUPPEN GEMEINSCHAFTSGERÄTE									
Gültigkeit / Kostenanteile									
Abrechnung	Von	Bis	GK-HZ in %	Umlage GK-HZ	GK-WW in %	Umlage GK-WW	Verbrauchsgruppe		
Nutzergruppen	01.01.2019		0,00	Heizfläche	0,00	WW-Fläche	Typ	Bezeichnung	Anmerkung
							Heizung	01-HKV	01-Heizkosten
							Kaltwasser	01-KW	01-Kaltwasser
							Warmwasser	01-WW	01-Warmwasser
							Heizung	02-HKV	02-Heizkosten
							Kaltwasser	02-KW	02-Kaltwasser
							Warmwasser	02-WW	02-Warmwasser

Wenn Sie eine Nutzergruppe nachträglich ändern und von ERAS2 erkannt wird, dass bereits Verbrauchsgruppen existieren, werden Sie gefragt, ob die vorhandenen Verbrauchsgruppen überschrieben werden sollen.



Dies ist notwendig, da Sie nach dem Speichern der Nutzergruppe nun in den Reiter Verbrauchsgruppen wechseln können, um individuelle Anpassungen an den Verbrauchsgruppen vorzunehmen. Dies ist immer dann erforderlich, wenn innerhalb der Verbrauchsgruppe der Heizung oder der Warmwasserbereitung eigene WMZ vorangestellt sind.

From:
<https://erashelp.eras-online.de/> - **ERAS-Hilfe**

Permanent link:
<https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:abrechnung:nutzergruppen>

Last update: **2022/06/16 06:52**

